
DFÜ-Verbindung unter Windows XP


Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie unter Win XP eine DFÜ-Verbindung mit einem Modem oder einer ISDN-Karte einrichten können.

Bei Win XP gibt es zwei Möglichkeiten, um in das Menü "Netzwerkverbindungen" zu gelangen. Bei der modernen

Navigation klicken Sie auf "Start --> Verbinden mit --> Alle Verbindungen anzeigen".



Bei der classischen Navigation klicken Sie auf



Im Menü "Systemsteuerung" klicken Sie auf das Icon "Netzwerkverbindun...".



Im Menü "Netzwerverbindungen" klicken Sie auf den Link "Eine neue Verbindung erstellen".

1 von 9




Nun öffnet sich der Konfigurationsassistent. Klicken Sie bei der Willkommen-Seite auf den Button "Weiter >".




Auf der ersten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung mit dem Internet herstellen". Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".




Auf der zweiten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung manuell einrichten". Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".



Auf der dritten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen". (Aktivieren Sie diesen Punkt auch wenn Sie eine ISDN-Karte oder T-DSL Modem haben.) Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".




Auf der vierten Seite des Assistenten müssen Sie einen "ISDN-Treiber" auswählen. In diesem Fall ist die Konfiguration für eine AVM ISDN-Karte beschrieben. Sollten Sie ein Modem haben dann wählen Sie Ihren "Modem-Treiber" aus. Die Konfiguration für TDSL finden Sie auf dieser Homepage gesondert und der Rubrik "T-DSL Konfig." Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".




Möchten Sie mit beiden ISDN-Kanälen (Multilink) eine Verbindung aufbauen dann wählen Sie noch zusätzlich den zweiten "ISDN-Treiber"

aus. Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".




Auf der fünften Seite des Assistenten sollten Sie in die Zeile "Name des Internetanbieters" --> "T-Online" eintragen. Danach klicken Sie auf den Button "Weiter >".



Auf der sechsten Seite des Assistenten müssen Sie die Anwahlnummer zu T-Online eintragen. In diesem Beispiel ist die Rufnummer für ISDN oder Modem an einem normalen Telefonanschluß eingetragen. Weitere Möglichkeiten finden Sie in der Tabelle unter dieser Grafik. Danach

klicken Sie auf den Button "Weiter".



Mögliche Anwahlnummern für den Zugang zu T-Online

ISDN an einem normalen Telefonanschluß	0191011
ISDN an einer Nst. (Telefonanlage)	00191011
ISDN an einem normalen Telefonanschluß als Preselection-Kunde	010330191011
ISDN an einer Nst. (Telefonanlage) als Preselection-Kunde	0010330191011
Modem an einem normalen Telefonanschluß	0191011
Modem an einer Nst. (Telefonanlage)	0,,,0191011
Modem an einem normalen Telefonanschluß als Preselection-Kunde	010330191011
Modem an einer Nst. (Telefonanlage) als Preselection-Kunde	0,,,010330191011

Auf der siebten Seite des Assistenten müssen Sie Ihre T-Online Zugangsdaten in einer bestimmten Reihenfolge eintragen. Diese Zugangsdaten müssen Sie als eine Nummer hintereinander in die Zeile "Benutzername:" eintragen. Dies sind die Anschlußkennung und die T-Online Nr. (Datex-J Nr.) und die Mitbenutzersuffix. Die T-Online Nr. und die Anschlußkennung finden Sie auf Ihrer Auftragsbestätigung, die Sie von T-Online per Einschreiben eigenhändig bekommen haben. Die Anschlußkennung ist eine 12-stellige Nr., die mit 3 oder 4 Nullen beginnt, z.B. 000123456789. Die T-Online Nr. ist in der Regel eine 12-stellige Nr. z.B. 520012345678 oder bei noch älteren Zugangsdaten die Rufnummer mit Vorwahl. Die Mitbenutzersuffix lautet 0001 für den Hauptnutzer. Möchten Sie eine DFÜ-Verbindung für einen Mitbenutzer einrichten, müssen Sie am Ende des Benutzernamens die entsprechende Mitbenutzersuffix eintragen.


0001234567895200123456780001

Wenn die T-Online Nr. weniger als 12-Stellen hat, muß nach der T-Online Nr. eine Raute "#" gesetzt werden.

6 von 9

00012345678904414711#0001

In die Zeile "Kennwort:" tragen Sie Ihr persönliches Kennwort ein. Auf Ihrer Auftragsbestätigung ist dies eine 8-stellige Nr., die mit 1 oder 2 Nullen beginnt, z.B. 01234567. Sollten Sie Ihr Kennwort schon geändert haben, dann müssen Sie natürlich das geänderte Kennwort dort eintragen. In der Zeile "Kennwort bestätigen" müssen Sie das Kennwort nochmals eintragen. Danach klicken Sie auf den Button "Weiter".



Auf der letzten Seite des Assistenten müssen Sie auf den Button "Fertig stellen" klicken, um die Konfiguration abzuschließen.



Nun öffnet sich das Fenster "Verbindung mit T-Online (DFÜ-Verbindung...)". Klicken Sie hier auf den Button "Wählen", um eine Verbindung herzustellen.



Nachdem Sie auf den Button "Wählen" geklickt haben versucht Ihr Rechner eine Verbindung ins Internet herzustellen.



Wenn Sie bei der Konfiguration den auch den zweiten ISDN-Treiber ausgewählt haben um eine Multilinkverbindung mit zwei ISDN-Kanälen herzustellen werden diese jetzt gebündelt.

Beachten Sie das bei einer Verbindung über zwei ISDN-Kanäle auch die doppelten Entgelte (Kosten) anfallen. Sie surfen und downloaden dann aber auch mit der doppelten Download (ca. 15KB).



Nach der Anwahl werden Ihre Zugangsdaten überprüft.







© 2001 Jochen Wolf